

Instalace Windows Virtual PC

Pokud však vlastníte 64-bitovou verzi Windows 7 Professional, Enterprise nebo Ultimate a váš počítač podporuje virtualizaci hardware, lze účto provozovat přes tzv. XP Mode. Tuto možnost bohužel nelze využít v nižších verzích Windows 7 Home Premium ani Starter.

Zjednodušený postup instalace:

1. Přejděte na [stránku](#), ověřte vhodnost vašeho hardware (STEP 2), vyberte verzi vašich Windows 7 (STEP 3), stáhněte oba soubory a nainstalujte je v uvedeném pořadí (STEP 4).

The screenshot shows the Microsoft website for Windows Virtual PC. It features a navigation bar with links: Windows XP Mode and Windows Virtual PC Home, Features, Download, Get Started, and Support and Videos. Below the navigation is the heading 'Download Windows XP Mode'. The page is divided into four steps:

- STEP 1: Do I need Windows XP Mode?** Explains that Windows 7 has built-in tools for application compatibility and that XP Mode is for older productivity applications.
- STEP 2: Can my PC run Windows XP Mode?** Instructs users to check their PC hardware by downloading and running a tool.
- STEP 3: Select your edition of Windows 7 and desired language for installation in Step 3** Shows two dropdown menus: 'Professional 64-bit' and 'Czech', both highlighted with red boxes.
- STEP 4: Download and install Windows XP Mode** States that both files below must be downloaded and installed. It lists two items:
 - 1. Download and install this first:** Windows XP Mode
 - 2. Download and install this second:** Windows Virtual PC

A note at the bottom states: 'Note: Windows XP Mode is a 500 Mb file and may take several minutes to download.'

2. Ve Windows 7 zvolte /Start /Všechny programy /Windows Virtual PC /Prostředí XP Mode.
3. Po přechodu do prostředí XP Mode standardně nainstalujte účto (z CD nebo stažením z internetu).
4. Ikonu s účtem umístěnou na ploše překopírujte v prostředí XP Mode do složky Documents and Settings /All Users /Nabídka start.
5. Dále do prostředí XP Mode standardně nainstalujte tiskárnu, Adobe Reader a případně poštovního klienta (v prostředí XP Mode nelze využívat programy nainstalované ve Windows 7).

6. Vypněte prostředí XP Mode přes tlačítko Ctrl+Alt+Delete (nestačí jen uspat, musí se vypnout).
7. Ve Windows 7 zvolte /Start /Všechny programy /Windows Virtual PC /Aplikace prostředí XP Mode a přeneste zástupce účta na plochu. První spuštění programu účtu trvá delší dobu z důvodu startu prostředí XP Mode.

Tipy

1. Složka „Dokumenty“ ve Windows 7 je sdílena se složkou „Dokumenty“ v prostředí XP Mode, proto se dá využít k ukládání souborů z účta pro programy nainstalované jen ve Windows 7 (např. PDF tiskopisy pro mailování, příkazy pro Homebanking apod.).
2. Záloha dat na USB disk: Chcete-li provádět zálohu dat na USB disk, doporučujeme v parametrech zálohování (Ostatní /Zálohování dat /Parametry zálohování) zapsat do cesty pro zálohu na jiné médium "\\TSCLIENT\E", kde "E" je označení, které je přiřazeno USB disku při jeho zapojení do Windows 7, případně jej změňte podle skutečnosti.
3. Další [informace](#) k Windows XP Mode (v češtině)